


Instalación para Windows XP


Conexión con internet para windows XP

- Pulse el botón **Inicio**. Vaya a **Conectar a** y pulse en **Mostrar todas las conexiones**



[volver arriba ▲](#)


- En la ventana **Conexiones de Red** vaya a **Tareas de red** y pulse en **Crear una conexión nueva**



[volver arriba ▲](#)


Instalación para Windows XP

- Le saldrá el **Asistente para conexión nueva**. Pulse en **Siguiente** para continuar.



[volver arriba ▲](#)


- Seleccione la opción **Conectarse a Internet** y pulse en **siguiente**.



[volver arriba ▲](#)


- El asistente le preguntará cómo desea conectarse a Internet. Elija la opción **Establecer mi conexión manualmente** y pulse en **siguiente**.

Instalación para Windows XP



[volver arriba ▲](#)


- Marque la opción **Conectarse usando un módem de acceso telefónico** y pulse en **siguiente**.



[volver arriba ▲](#)


- En la casilla **Nombre de ISP** escriba un nombre para la conexión de Internet, p.ej. **RCP-Vodafone Net** y pulse en **siguiente**.

Instalación para Windows XP



[volver arriba ▲](#)


- En la casilla **Número de teléfono** escriba [el número para conectarse a la red Airtel Net](#) y pulse en **siguiente**



[volver arriba ▲](#)

- Esta ventana le pedirá información de su cuenta de Internet. Introduzca su **Nombre de usuario** del tipo nombre_usuario@rcp y su **Contraseña** y pulse en **siguiente**.

Instalación para Windows XP



[volver arriba ▲](#)

- Ha finalizado el asistente para la conexión nueva. Pulse en **Finalizar**.



[volver arriba ▲](#)


- Le saldrá la ventana **Conectarse a** Compruebe que su nombre de usuario, contraseña y teléfono de conexión a internet son correctos. A continuación pulse en el botón **Propiedades**

Instalación para Windows XP



[volver arriba ▲](#)


- Le saldrá una ventana como la que aparece abajo. Pulse en la pestaña **Funciones de red**.



[volver arriba ▲](#)

Instalación para Windows XP

- Compruebe que en **Tipo de servidor de acceso telefónico** aparezca **PPP:Windows 95/98/NT4/2000, Internet**. A continuación marque el elemento **Protocolo Internet (TCP/IP)** como aparece en la imagen inferior y pulse en **Propiedades**. Le saldrá una ventana con el título **Propiedades de Protocolo Internet (TCP/IP)**.




[volver arriba ▲](#)

- Marque las opciones **Obtener una dirección IP automáticamente** y **Usar las siguientes direcciones de servidor DNS**. Dentro de esta última opción se debe especificar lo siguiente:
 - *Servidor DNS preferido:* **193.149.2.5**
 - *Servidor DNS alternativo:* **193.149.2.13**

A continuación pulse en **Opciones avanzadas...**

Instalación para Windows XP



[volver arriba ▲](#)

- En la pestaña **General** compruebe que estén marcadas las casillas **Usar la puerta de enlace predeterminada en la red remota** y **Utilizar compresión de encabezado IP**



[volver arriba ▲](#)

- Pulse en **Aceptar** en todas las ventanas.